

## Kangaskassi



Malli: Kati Salminen/ Langankierto © (mallin kaupallinen hyödyntäminen on kielletty)

Koko valmiina n. 34 cm x 35 cm.




Leikkaa kappaleet:

kappaleet 2, 4, 5 ja 6 samasta kankaasta


kappaleet 1, 3, 7 ja 8 samasta kankaasta

36 cm x 6 cm


42 cm x 8 cm



36 cm x 20 cm



36 cm x 22 cm



Kappaleissa on 1 cm:n saumavarat.

Langankierto 2015 ©

Leikkaa lisäksi tukikankaasta:

- kappaleisiin 1 ja 3 (mikäli kierrätyskangas on käytössä kulunutta) 36 cm x 20 cm –kokoiset palat
- kassin kahvoihin eli kappaleisiin 7 ja 8 40 cm x 6 cm –kokoiset palat (reunoille jää saumanvarat)
- kappaleiden 2 ja 4 alareunaan 5 cm x 36 cm –kokoiset palat.

Ohjeessa käytetyt lyhenteet:


op = oikea puoli

np = nurja puoli


sv = saumavara

### Työvaiheet:

- 1) Silitä tukikangas kappaleiden 1, 3, 7 ja 8 nurjalle puolelle liimapuoli kankaaseen päin. Aseta 6 cm x 40 cm -kokoiset liimakankaat kappaleiden 7 ja 8 keskelle pituussuunnassa. Reunoille jää 1 cm:n saumavarat. Aseta 5 cm x 36 cm –kokoiset liimakankaat kappaleiden 2 ja 4 pitkälle reunalle. Näistä reunoista tulee kassin alareuna, jota tukikangas vahvistaa.
- 2) Yhdistä kappaleet 1 ja 2 ns. ranskalaisella saumalla. Aseta kappaleet nurjat puolet vastakkain ja ompele suoralla tikillä n. 0,5 cm:n etäisyydeltä reunasta. Käännä kappaleet oikeat puolet vastakkain. Ompele tikkaus n. 1 cm:n etäisyydelle reunasta niin että äsken ommellun sauman saumavara jää piiloon ”pussiin” (ks. kuva 1). Silitä sauma auki niin, että pussitettu saumavara jää kappaleen 2 puolelle. Tee tikkaus saumavaran päälle (ks. kuva 2). Yhdistä kappaleet 3 ja 4 vastaavalla tavalla.




Kuva 1.




Kuva 2.

- 3) Aseta kappaleista 1 ja 2 sekä 3 ja 4 muodostuneet isommat kappaleet oikeat puolet vastakkain ja ompele kassiksi. Ompele kassin pohjaan t-saumatt. Litistä nurkka kaksinkerroin ja ompele n. 4 cm:n pituinen tikkaus (ks. kuva 3).




Kuva 3.

- 4) Taita ja silitä kappaleiden 7 ja 8 saumavarat nurjalle. Käytä apuna nuppineuloja. Taita vielä kappaleet pitkittäin kaksinkerroin ja silitä. Ompele suora tikki mahdollisimman läheltä reunaa.
- 5) Ompele kappaleet 5 ja 6 lyhyistä päistä yhteen renkaaksi. Taita toiselta reunalta saumavara nurjalle. Silitä taitos. Ks. kuva 4.




Kuva 4.

- 6) Aseta rengaskaitaleen taittamatta oleva saumavara kassin yläreunaan nurjalle puolelle. Huom. tässä vaiheessa kassin nurja puoli ja reunakaitaleen oikea puoli ovat vastakkain. Huolehdi, että sivusaumat asettuvat kohdilleen. Pujota kappaleiden 7 ja 8 eli kassin kahvojen päät sauman väliin. Kahvojen etäisyys toisistaan n. 8 cm. Tarkista, että kassin kahva on suorassa kulmassa reunaan nähden. Ompele sauma. Ks. kuva 5.



Kuva 5.

Käännä kaitale kassin oikealla puolella. Tikkaa kiinni kaitaleen taitettu alareuna. Ompele tikkaus mahdollisimman lähelle kaitaleen reunaa. Ompele vielä koristetikkaus kassin yläreunaan. Ks. kuva 6.



Kuva 6.